Instalando o Ponto Secullum 4.0

Prerrequisitos e configurações do Sistema Operacional

Primeiramente, precisamos de uma máquina com uma configuração adequada para trabalharmos com rapidez e segurança com o nosso sistema.

Verifique abaixo a configuração de Hardware requerida e sugerida para instalação do sistema:

Hardware REQUERIDO para instalação do Sistema:

- Configuração Mínima

Sistema Operacional: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows Server, Windows XP e Windows Vista (Otimizado para este último). Processamento: 1 Ghz Pentium ou equivalente. Memória Ram: 512 MB HD: 500 MB Resolução Mínima: 1024 x 768



Hardware SUGERIDO para instalação do Sistema:

- Configuração Sugerida

Sistema Operacional: Windows XP Professional ou Home Basic Processamento: 3 hz Pentium ou equivalente. Memória Ram: 1 GB HD: 2 GB Resolução Mínima: 1280 x 1024

🌃 ATENÇÃO:

O Sistema trabalha com as versões Starters do Windows.Porém evite usar as mesmas, porque estas permitem apenas a execução de 3 programas ao mesmo tempo e também o número mínimo de 3 janelas abertas ao mesmo tempo, o que pode prejudicar o funcionamento do sistema, caso faça vários processos ao mesmo tempo.

Mara você instalar o Ponto Secullum 4.0, o sistema operacional da máquina em questão deve ter privilégio total de instalação e execução de

programas, ou seja, deve logar com um usuário Administrador na máquina onde será instalado o sistema.



Mortante:

Entre em Painel de Controle/Contas de Usuário e verifique se o nome de conta que está usando no Windows, aparece como na imagem acima. O "nome de computador" e abaixo "Administrador do Computador".

Configuração de Data e Hora do Windows

Após defina a máquina de instalação, vamos configurar o formato de data adequado para Windows:

No Windows, clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle... como na imagem a seguir:



Após clique > Opções Regionais e de Idiomas > Personalizar > Data

ções region	ais e de idioma 🔹 👔 🔀	Personalizar opções regionais	
Opções regionai	Idiomas Avançado	Números Unidade monetária Hora Data	Configuração de
Padrões e formatos Esta opção afeta a maneira como alguns programas formatam números, unidades monetárias, horários e datas. Selecione um item correspondente a suas preferências ou clique em 'Personalizar' para escolher seus próprios formatos:		Calendário Quando for digitado um ano de dois dígitos, interpretá-lo como um ano entre: 1930 e 2029	Rede sem Fio
Português (B	Brasil) Personalizar		
Exemplos Número: Unidade monetária:	123.456.789,00 R\$ 123.456.789,00	Data abreviada Exemplo de data abreviada: 10/04/2009	Opções regionais e de idioma
Hora: Data abreviada: Data por extenso:	17:57:10 10/04/2009 sexta feira, 10 de abril de 2009	Formato de data abreviada: Separador de data: /	
Para ajudar o notícias e ma	os serviços a fornecer-lhe informações locais, como steorologia, selecione seu local atual:	Data por extenso Exemplo de data por extenso: sexta-feira, 10 de abril de 2009	
Brasil		Formato de data por extenso: dddd, d' de 'MMMM' de 'aaaa 💉	
	OK Cancelar Aplicar	OK Cancelar Aplicar	

No campo "Formato de Data Abreviada" coloque a opção dd/MM/aa ou dd/MM/aaaa.Usando separador de data como "/".

De acordo com a versão do Windows podem mudar estes caminhos.

Instalando o Ponto Secullum

Após realizar esta configuração, devemos fazer o download do pacote de dlls necessárias para instalação e o executável do sistema, através do site da Secullum.

Os instaladores podem ser acessados através da guia "Softwares" no site.

₩ Dlls

Faça o download do pacote de Dlls (<u>www.secullum.com.br/ponto/dlls.exe</u>). Após clique duas vezes no instalador da mesma. Será exibida a mensagem a seguir:



Clique em Continuar...



Será exibida a tela de caminho de descompactação das Dlls, clique em OK.



Se não houver a pasta, o sistema pergunta se deseja cria-la, clique em Sim.

%	Instalação	- Arquivos do Sisten	la	X
	P	Bem vindo a instalação do) programa Arquivos do Sistema .	
	A Instalaçã compartilha que você fe	o não pode instalar arquivo dos se eles estiverem em u cche qualquer aplicação qu	s de sistema ou atualizar arquivos so. Antes de proceder, recomendamo: le esteja sendo executada.	3
-		ОК	<u>S</u> air da Instalação	

Nesta tela, clique em OK.

😼 Instalação - Arquivos	; do Sistema	$\overline{\mathbf{X}}$
Comece a instalação clicar	do o botão abaixo.	
	este botão para instalar o software Arqu especificado.	uivos do Sistema no diretório de
Directório:		
C:\WINDOWS\		<u>E</u> scolher Diretório
	<u>S</u> air da Instalação	

Nesta tela, clique no botão com o ícone do computador, que o sistema irá instalar automaticamente as dlls na pasta System 32 da Windows.

Instala	ção - Arquivos do Sistema 🔀
A insta	alação foi completada com sucesso.
	ОК

Depois da descompactação das dlls, será exibida a mensagem de sucesso da instalação.

Setup	
1	You must restart Windows in order to complete setup. Do you want to restart Windows now? Windows and/or your application may not work properly until Windows is restarted.

O sistema irá solicitar a reinicialização do Windows, nesta tela clique em Sim.

Ponto Secullum Após realizar o download do Ponto Secullum 4 (<u>http://www.secullum.com.br/Download.asp?ld=12</u>) no site, clique duas vezes no instalador do Sistema:



Clique no botão Avançar >

🔂 Ponto Secullum 4 BETA - Programa de Instalação 🛛 📃 🗆 🔀
Escolha a Pasta de destino Onde Ponto Secullum 4 BETA deve ser instalado?
O Programa de Instalação irá instalar Ponto Secullum 4 BETA na seguinte pasta.
Para continuar, clique Avancar. Se você deseja escolher outra pasta, clique Procurar
C:\Arquivos de programas\Pontosecullum4 Procurar
São necessários pelo menos 11,6 MB de espaço livre em disco.
< Voltar Avançar > Cancelar

Nesta tela, escolhemos a pasta onde instalar o sistema.Na mesma ficarão todas as informações de arquivos recebidos, fotos, e banco de dados do sistema (Se for em Access).

Por isso é importante saber onde está instalando o sistema, pois quando necessitar atualizar algum arquivo ou entrar em contato com o suporte será necessário saber o caminho desta pasta.

Clique em Avançar >

😼 Ponto Secullum 4 BETA - Programa de Instalação	_ 🗆 🗙
Selecionar Tarefas Adicionais Quais tarefas adicionais devem ser executadas?	₩
Selecione as tarefas adicionais que você deseja que o Programa de Instalação exe enquanto instala Ponto Secullum 4 BETA e clique Avançar.	ecute
Icones adicionais:	
✓ Criar um ícone na Área de Trabalho	
< Voltar Avançar > (Cancelar

Deixe marcada a caixa "Criar um ícone na Área de Trabalho". Clique em Avançar >

📅 Ponto Secullum 4 BETA - Programa de Instalação	🛛
Pronto para Instalar O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Ponto Secullum 4 BETA no seu computador.	₩
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique Voltar para revisar ou alterar algum configuração.	a
Local de destino: C:\Arquivos de programas\Pontosecullum4 Tarefas adicionais: Icones adicionais: Criar um ícone na Área de Trabalho	
Voltar Instalar C	ancelar

Ponto Secultum 4 BETA - Programa de Instalação Instalando Por favor, aguarde enquanto o Programa de Instalação instala Ponto Secultum 4 BETA no seu computador. Finalizando a instalação...

Será exibida a tela de confirmação. Clique em Instalar.



Será aberta uma janela em DOS.Pressione qualquer tecla para continuar.



A sua instalação foi concluída.Clique no botão Concluir.

Após basta clicar duas vezes no ícone do Ponto Secullum 4 na sua área de trabalho e poderá trabalhar com o sistema.

