



Como converter banco de dados de Access para SQL no Ponto Secullum 4

Para que seja feita a conversão de um banco de dados de Access para SQL, siga os procedimentos abaixo:


1) Primeiramente, crie um backup do banco de dados em Access, através do menu Manutenção > Banco de dados > Cópia de segurança. Sem preencher a data, clique Ok, e será feito um backup de todo o banco de dados.



2) Na pasta do sistema, abra o arquivo configuradorbancodedados.exe




- 3) Altere o Tipo de banco de dados e demais dados para que a conexão com seu SQL Server seja estabelecida. Então, clique em Criar Novo Banco de Dados > Iniciar.
- 4) Após concluído, clique em Atualizar Banco de dados > Iniciar.
- 5) Depois de ter efetuado estes procedimentos, clique em Testar Conexão, deverá aparecer a mensagem abaixo:



Após isto, seu Ponto Secullum 4, já estará configurado para utilização de banco de dados em SQL SERVER.

- 6) Então abra o Ponto Secullum 4, acesse o menu Manutenção > Banco de dados > Importar, e importe o backup em Access.



Selecione de qual sistema é o banco de dados a ser importado, no caso Ponto Secullum 4, então selecione o tipo do banco de dados, Access.

Localize o arquivo de backup criado no passo 1, e importe-o.

Após terminar a importação do arquivo, seu banco de dados já estará em SQL e pronto para ser utilizado.